

UN CROCHET UNISIZE



FOURNITURES

11 pelotes de coton blanc

1 crochet n° 3,5

5 mètres de ruban satin double face 10 mm de largeur

COMMENT FAIRE

Point employé

POINT D'ARCEAUX

Crochet n° 3,5.

Sur un nombre de m.l. divisible par 3 + 1 + 1.

1er rg (endroit du travail) : 1 m.c. dans la 2ème m.l., * 4 m.l., sauter 2 m.l., 1 m.c. dans la m.l. suivante *, répéter de * à *.

2ème rg : 5 m.l., 1 m.c. dans le 1er arceau, * 4 m.l., 1 m.c. dans l'arceau suivant *, répéter de * à *, terminer le rg par 2 m.l., 1 b. sur la dernière m.c.

3ème rg : 1 m.l., 1 m.c. sur la b., * 4 m.l., 1 m.c. dans l'arceau suivant *, répéter de * à *.

4ème rg : Reprendre au 2ème rg.

Réalisation

Se fait en 2 parties égales


1ère PARTIE :

Monter une chaînette de 71 m.l. Crocheter point d'arceaux (au 1er rg = 23 arceaux). A 130 cm (196 rgs) de haut, arrêter, mais ne pas couper le fil.


Puis, crocheter un tour en m.s. comme suit : – Dans chaque angle : 5 m.s. – Le long de chaque grand côté : 1 m.s. sur chaque m.c. et 2 m.s. dans chaque arceau. – Le long de chaque petit côté : 3 m.s. dans chaque arceau.

2ème PARTIE

Exactement comme la première



Voici les schémas



Pour finir

Couper le ruban en 8 longueurs égales (environ 62,5 cm par longueur).

En suivant le schéma ci-dessus, glisser 4 rubans au bord de chaque partie, puis les maintenir par un point de couture.

Nouer ensemble les rubans A et C ; B et E ; D et G ; F et H. Ou nouer les rubans selon votre imagination afin de porter le poncho de façon différente.